




Configuração de Função
100% Teclado

Ativar a função

Para ligar esta configuração tem duas opções:

1. Aceder às configurações de Terminal e ativar a função "100% Teclado".



The screenshot shows the 'Configuração de Terminais' window. The 'Geral' tab is active, and the '100% Teclado' option is checked in the 'Outras Configurações' section. The 'Impressoras de Totais' section shows a table of printer configurations.

Termin:	Driver	Porta	Mapa de Impressão	Num.Cópia	
Subtotais	1	EPSON TM-88	/dev/ttyACM0	SCONTA.DOK	1
Totais	1	EPSON TM-88	/dev/ttyACM0	FCONTA.DOK	1
Fechos	1	EPSON TM-88	/dev/ttyACM0	FDIA.DOK	1

The 'Outras Configurações' section includes the following options:

- Imprime ONLINE os Documentos de Venda
- Leitura Direta de Código de Barras
- 100% Teclado
- Obrigar indicar o Bar a cada item
- Mostrar Mensagens de Totais de Fecho
- Sistema em Discotecas (OFFLINE)
- Sistema de Cartões (Pedido Automático)
- Mostrar Consumo Mínimo
- Motivo de Cancelamento

(figura 1)

2. Execute a combinação de teclas "Shift Esquerdo + Control Esquerdo + Tecla do Windows + Alt + T" e Aparecerá uma janela com a informação de que foi ativo o sistema de 100% Teclado.



(figura 2)

Funcionamento de Mensagens e janelas.

1. Todas as mensagens têm uma tecla associada para cada tipo de ação. Pode ver por exemplo na imagem anterior (figura 2), o botão OK tem assinalado “(ENTER)”, isto é, para accionar o OK basta carregar na tecla “Enter”.




2. Janela de Login de Utilizador

- a. Mudar o Utilizador Selecionado (TAB).
- b. Introduzir Palavra Passe (Números, Letras e Carateres Especiais).
- c. Confirmar Palavra Passe (ENTER).
- d. Cancelar Login (ESC).

3. Funções Básicas

- a. Empregado (EMPR) – Configurada na tecla **F5**.




- b. Mesa (MESA) – Configurada na tecla **F6**.



- c. Quantidate (QNT) – Configurado na Tecla **F7**



- d. Preço Unitário (PUNIT) – Configurado na tecla **F8**



NOTA: Estas funções podem ser todas reconfiguradas para uma tecla de melhor preferência.

1. Aceder as configurações de Teclas de Atalho



2. Neste ecrã podemos Adicionar, Editar e Remover Atalhos de Tecla

